

یکی از مهم ترین و جالب ترین مسائلی که در دنیای کامپیوتر های شخصی مطرح است حفاظت از اطلاعات می باشد . حتما شما هم اطلاعاتی دارید که تصور لو رفتن آنها خواب راحت را از شما خواهد گرفت . اطلاعاتی چون اسناد مهم اداری . تصاویر خانوادگی و ...

آیا تا به حال برای حفظ آنها تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفته اید ؟ اگر پاسخ شما منفی است هر چه سریعتر این کار را انجام دهید و نوشدارو را به بعد از مرگ سهراب موکول نکنید. برنامه های زیادی وجود دارد که شما از طریق آنها می توانید به مخفی کردن و یا قفل گذاری بروی فایل و یا درایو خاصی بپردازید که هر کدام محاسن و معایب خاص خود را دارند. اما آنچه در این قسمت توضیح داده خواهد شد رسیدن به همین هدف ( مخفی کردن اطلاعات ) است با این تفاوت که در اینجا از امکانات خود ویندوز استفاده خواهیم کرد.

برای ایجاد هر نوع تغییری در ویندوز می توانیم به بانک اطلاعاتی وسیع آن که همان رجیستری ویندوز میباشد رجوع کنیم. مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید :

۱- به هر روشی که برایتان آسان تر است ادیتور رجیستری ویندوز را باز کنید . ( می توانید در RUN تایپ کنید regedit و Enter را بزنید ).

۲- آدرس زیر را در ویندوز های سری Xp پیدا کنید :

\\HKEY\_USERS\\DEFAULT  
Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer  
و در ویندوز XP آدرس زیر را پیدا کنید :

\\HKEY\_CURRENT\_USERS\\DEFAULT  
Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer

۳- اگر در پنجره سمت راست NoDrives وجود دارد به مرحله ۶ بروید در غیر این صورت به مرحله بعد بروید.

۴- به منوی Edit رفته و از زیر منوی New آن DWORD Value را انتخاب کنید.

۵- کلید ( Value ) جدید ایجاد شده را به NoDrives تغییر نام دهید ( با کلیک راست روی آن می توانید این کار را بکنید ).

۶- بروی NoDrives کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید.

۷- در پنجره باز شده Decimal را انتخاب کرده و در کادر Value Data مقدار ۳۲ را وارد کنید.

۸- روی OK کنید و پنجره ادیتور رجیستری را هم ببندید.

۹- کامپیوتر خود را Restart کنید . ( به خاطر داشته باشید که همیشه برای اینکه تغییرات ایجاد شده در رجیستری اعمال شود باید ویندوز را Restart کنید ).

بعد از بالا آمدن ویندوز درایو F شما مخفی خواهد شد. برای مخفی کردن دیگر درایو ها باید مراحل لازم توضیح داده شده در بالا را طی کرده و عدد مربوط به آن درایو خاص را ( که چگونگی بدست آوردن این اعداد را با توجه به مثالی که در ادامه خواهیم زد می توانید متوجه شوید و درک رابطه ساده آن بعهد خودتان خواهد بود !!! ) در کادر Value Data وارد کنید.

برای مثال اعداد متناظر با برخی از حروف انگلیسی بکار رفته در نام درایو ها بدین شرح است :

... , A : 1 , B : 2 , C : 4 , D : 8 , E : 16 , F : 32 , G : 64 , H : 128

برای مخفی کردن دو یا چند درایو بطور همزمان هم می توانید اعداد مربوط به آنها را باهم جمع کنید و در کادر مربوطه بنویسید . مثلا برای حذف دو درایو A و F با هم باید ۳۳ ( ۱+۳۲ ) را بنویسید

برای برگرداندن درایو ها مقدار را صفر قرار دهید .

از طریق فایل های اجرایی و یا فایل هایی که توسط خود ادیتور رجیستری ساخته می شوند می توانید این مراحل را تقریباً بصورت اتوماتیک انجام دهید.

موفق باشید ... تا بعد ...