

## رایت ادامه cd سوخته

تقریباً همه افراد به محض این که CD هاشون زیر رایت میسوزه ، اون رو خرد میکنن و یا دور میندازن . اما به هر دلیل اگر در زمان رایت CD به صورت DATA سی دی شما سوخت ، اصلاً ناراحت نباشید چون اگر مایل باشید می توانید ادامه CD رو مجدداً رایت کنید حتی فایلهایی رو که سالم رایت شدن رو نیز حفظ کنید برای این کار کافی هست که از Nero ورژن شش به بالا استفاده کنید . ۱-سی دی سوخته خود را در رایتر قرار بدهید ۲-حالت نحوه رایت را دو باره DATA انتخاب کنید و فایلهایی را که قرار هست رایت کنید را مجدداً ADD کنید . ۳- در این حالت رایتر از شما سی دی سوخته را قبول می کنه و لازم نیست سی دی خام درون رایتر قرار بدهید. بهتر است فایلهایی که قبلاً رایت شده (سوخته) را پاک کنید ! ۴- تعجب نکنید بله شما در نو می توانید فایلهایی درون سی دی را پاک کنید . فقط کافی است فایلهایی خود را انتخاب کنید و کلید Delete را بزنید . البته مقداری که پاک کرده اید فقط غیر قابل دیدن می شوند یعنی نو فرمت آنها را به حالتی در می آورد که ویندوز از خواندن آنها عاجز است و دیگر در سی دی دیده نخواهد شد . لذا انتظار نداشته باشید که اگر ۱۰۰ مگابایت اطلاعات را از این طریق حذف کنید مقدار ۱۰۰ مگابایتی که رایت کرده اید دوباره برگردد و بتوانید به اندازه ۷۰۰ مگابایت بر روی سی دی رایت کنید ، پس فقط می توانید از ۶۰۰ مگابایت باقی مانده استفاده کنید . البته در برخی از موارد اگر سی دی به قول معروف بسوزد فایلی در آن مشاهده نمی گردد. لذا در این گونه موارد: حتماً قبل از ADD کردن فایلها باید بدونید که چه مقدار فضای خالی در سی دی سوخته دارید . اینو باید از میزان پر بودن حلقه پشت CD حدس بزنید ( راه دیگه ای نیست اگه شما راه دیگه ای دارید بگین ! ) و بیشتر از حجم باقیمانده نخواین رایت کنید یعنی اینکه این CD دیگه فقط به درد رایت فایلهای کوچیکتر میخوره ؟ و نکته دیگه این که سی دی رو باید خود Nero سوزانده باشه نه کس دیگه حتی شما ! این قابلیت در مورد سی دی های Audio و Video CD کار نمی کند " .

## رایت CD با بیش از ۷۰۰ MB اطلاعات

برای گرفتن از فایل های سنگین از جمله ویندوز که حجمی بیش از ۷۰۰ MB دارند نیاز است که بتواند بیشتر از ۷۰۰ MB اطلاعات را در یک CD رایت کند . برای انجام این کار روش زیر را دنبال کنید : ابتدا یک CD بالای ۷۰۰ MB تهیه کنید . برنامه Nero را باز کنید . CD را داخل رایتر گذاشته و به پنجره اصلی Nero Express بروید. روی دکمه configure کلیک کنید . کادری باز می شود در این کادر زبان general را انتخاب کنید . دو کادر در پایین سمت راست است در قسمت Yellow marker در کادر min مقدار پیش فرض را که ۷۴ است به ۹۲ افزایش دهید . در قسمت Red marker در کادر min مقدار آن را از ۸۰ به ۹۸ افزایش داده و در زبان Features Expert در قسمت Maximun CD Length مقدار آن را هم از ۸۲ به ۹۹ افزایش دهید . دکمه Apply و سپس OK را بزنید تا به پنجره اصلی باز گردید . فایل مورد نظر خود را که بیشتر از ۷۰۰ MB است انتخاب و Add کنید . در نوار ابزار ، Next را کلیک کنید تا وارد پنجره Burn شوید . سرعت رایت را روی ۸ یا ۱۶ تنظیم کنید . روی دکمه More کلیک کنید و در قسمت Write Method پیش فرض آن را از Track-at-wance Disc-at-once تغییر دهید . حالا کلیک Burn را بزنید تا CD رایت شود. Nero پیغامی می دهد با این مضمون که داده شما بیشتر از ۷۰۰ MB است . آیا عمل رایت انجام شود یا نه؟ در اینجا باید گزینه Write overburn کلیک کنید .

منبع: [tarfande.blogfa.com](http://tarfande.blogfa.com)